

## ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

### Android アプリ「E メール」OS4.3 編

#### 目次

アカウント新規作成.....	2
----------------	---

#### お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>


## アカウント新規作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. Android 端末内[E メール]アプリのアイコンをタップし起動します。



2. メールアドレスとパスワード情報を入力し手動設定ボタンをタップします。



Android端末の「Eメール設定」画面のスクリーンショット。ステータスバーにはLTE、94%のバッテリー、9:35の時刻が表示されている。画面のタイトルは「Eメール設定」で、説明として「簡単な手順で多数のEメールアカウントを設定できます。」とある。メールアドレスとパスワードの入力欄があり、パスワード欄には「.....」と表示されている。下部には「パスワードを表示」というチェックボックスがある。

手動設定

次へ

3. アカウントタイプを選択します。



4. 受信サーバ設定メニューに以下の内容を入力し、次へをタップします。  
入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報より確認頂けます。

受信サーバー設定

Eメールアドレス

ユーザー名

パスワード

POP3サーバー

セキュリティタイプ  
なし

ポート  
110

サーバーからEメールを削除  
なし

次へ

- ① Eメールアドレス : **ご利用のメールアドレス**
- ② ユーザ名 : **ホスティング設定依頼書の ID (もしくはご利用のメールアドレス)**
- ③ パスワード : **ホスティング設定依頼書の PW**
- ④ POP3 サーバ : お客様の IP アドレス
- ⑤ セキュリティタイプ : なし
- ⑥ ポート : 110
- ⑦ サーバーから E メールを削除 : 任意

5. 送信サーバー設定メニューに以下の内容を入力し、次へをタップします。  
入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報より確認頂けます。

< 送信サーバー設定

SMTPサーバー  
[REDACTED]

セキュリティタイプ  
なし

ポート  
587

ログインが必要

ユーザー名  
[REDACTED]

パスワード  
.....

次へ

- ① SMTP サーバー: お客様の IP アドレス
- ② セキュリティタイプ: なし
- ③ ポート: 587
- ④ ログインが必要: 有効(チェックあり)
- ⑤ ユーザー名: **ホスティング設定依頼書の ID (もしくはご利用のメールアドレス)**
- ⑥ パスワード: **ホスティング設定依頼書の PW**

6. 各種オプションを設定します。  
※お客様のお好きな設定に変更ください。



アカウントオプション

同期スケジュール  
15分ごと


ピークススケジュール  
15分ごと

Eメールを同期

Eメール受信時に通知

次へ

7. ユーザー名欄に送信時相手側のメールソフトで表示される名前を入力し、完了をタップします。



Eメール設定

アカウントが設定されました。Eメールを使用できます。

アカウント名を付ける(オプション)

ユーザー名(送信メールに表示)

完了

**以上で新しいアカウントの設定が完了です。**

以上で全ての設定が完了しました。メールの送受信が正常に行えるかの確認をお願い致します。  
ご不明な点は下記サポート窓口までお問い合わせください。

以上