

ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

iPhone/iPad(iOS8) 編

目次

ご利用中アカウントの修正.....	2
アカウント新規作成.....	5

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス


URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>

ご利用中アカウントの修正（サーバー移行のお客様）


**現在設定されているメールアカウントの、「サーバー名」を「IPアドレス」に書き換えます。
この作業により、サーバー移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。**

※この設定例では、iPhone の画面を使用しています。

1. ホーム画面の「設定」をタップします。



2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



3. 現在のアカウント設定をタップします。



4. 受信メールサーバが御社ドメイン名を含むサーバー名である場合は、IP アドレスに変更します。
入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(前回開通時に送付)より確認頂けます。

サーバーIP アドレス: **現在のサーバーIP アドレス**



5.送信メールサーバー内の SMTP をタップします。



6.プライマリサーバーをタップして、送信サーバーのホスト名をサーバーの IP アドレスに変更します。
入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(前回開通時に送付)より確認頂けます。

サーバーIP アドレス: **現在のサーバーIP アドレス**




アカウント新規作成


ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

※この設定例では、iPhone の画面を使用しています。

3. ホーム画面の「設定」をタップします。




4. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。




5. 「アカウント追加」をタップします。



6. 「その他」をタップします。



7. 「メールアカウントを追加」をタップします。



8. “新規アカウント”のアカウント情報入力項目が表示されます。

以下の情報を入力してください。

入力が完了しましたら、「次へ」をタップしてください。

「説明」に入力した内容はアカウント表示名として使用されます。

① 名	前	: 差出人の名称。「御社名」+「社員名」が+(new)※
② メ	ー	ル: ご利用のメールアドレス
③ パ	ス	ワ
④ 説	明	: このアカウントの説明

※上記①の(new)につきましては、DNS 切替後に削除お願いいたします。



7. 「POP」をタップすると“受信メールサーバ”“と送信メールサーバ”の情報入力項目が表示されます
以下の情報を入力してください。

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(今回開通時に送付)より確認頂けます。

■受信メールサーバ

① ホ ス ト 名: **新サーバの IP アドレス**

② ユ ー ザ 名: **ホスティング設定依頼書の ID**

③ パ ス ワ ー ド: **ホスティング設定依頼書の PW**

■送信メールサーバ

④ ホ ス ト 名: **新サーバの IP アドレス**

⑤ ユ ー ザ 名: **ホスティング設定依頼書の ID**

⑥ パ ス ワ ー ド: **ホスティング設定依頼書の PW**



docomo LTE 10:42 100%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 電磁 太郎

メール digitaro@example.co.jp

説明 電磁 太郎

受信メールサーバ

ホスト名 mail.example.co.jp ①

ユーザ名 example01 ②

パスワード ●●●●●●●● ③

送信メールサーバ

ホスト名 mail.example.co.jp ④

ユーザ名 example01 ⑤


パスワード ●●●●●●●● ⑥

8. 入力後、「保存」をタップします。

※「保存」をタップすると検証が始まり、終了するまでしばらく時間がかかります。



※途中、「SSLで接続できません」と表示が出たら「はい」をタップします。



9. 検証が完了すると設定したアカウントが追加されます。

設定したアカウントをタップします。



10. 下から 2 番目の「詳細」をタップします。

SoftBank 11:40

キャンセル アカウント名 完了

アカウント m1a-ts401.digitaink.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 114.142.191.200

ユーザ名 アカウント名

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP 114.142.191.200 >

詳細 >

アカウントを削除

11. 「認証」をタップします。

SoftBank 11:37

< 戻る 詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス ✓

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除 1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証 パスワード >

サーバから削除 しない >

サーバポート 110

12.「パスワード」をタップします。



●●●● SoftBank 11:37

< 詳細 認証

パスワード

MD5チャレンジ応答

HTTP MD5 Digest

NTPM

13.チェックが入れば完了です。



●●●● SoftBank 11:37

< 詳細 認証

パスワード ✓

MD5チャレンジ応答

HTTP MD5 Digest

NTPM

以上で新しいアカウントの設定が完了です。

以上で全ての設定が完了しました。メールの送受信が正常に行えるかの確認をお願い致します。
ご不明な点は下記サポート窓口までお問い合わせください。

以上