



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Outlook 2016 編

目次

新規アカウント作成	2
-----------------	---

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>

新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバーへ接続するための、新規アカウントを追加します。

1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「プロフィールの管理(O)」を選択します。



2. [ユーザー アカウント制御]画面が表示されるので[はい]をクリックします。



3. [メール設定]画面が表示されるので、[電子メール アカウント]をクリックします。



4. 「電子メール」タブをクリックし、「新規」を選択します。



5. 「自動アカウント セットアップ」画面にて「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。



アカウントの追加

自動アカウントセットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)
名前(N):

電子メール アドレス(E):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):


インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

6. 「アカウント タイプの選択」画面にて、「POP または IMAP」にチェックを入れて、右下の「次へ」をクリックします。



アカウントの追加

アカウント タイプの選択


Office 365(E)
Office 365 アカウントの自動設定
メール アドレス(E):

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

7. 「アカウントの追加」の画面が表示されたら、以下のように設定します。



アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): atw test
 電子メール アドレス(E): aaa@atw.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3
 受信メール サーバー(I): xxx.xx.xxx.xxx
 送信メール サーバー (SMTP)(Q): xxx.xx.xxx.xxx

メールサーバーへのログイン情報

アカウント名(U): atwjp01
 パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

- ・名 前: 任意の名前(メールの差出人として表示されます)
※ここで入力した名前が「送信者」として表示されます。
- ・メー ル ア ド レ ス: ご使用のメールアドレス
- ・ア カ ウ ント の 種 類: POP3
- ・受 信 メー ル サーバー: サーバ設定情報に記載のサーバーIP アドレス
- ・送 信 メー ル サーバー (SMTP): サーバ設定情報に記載のサーバーIP アドレス
- ・ア カ ウ ント 名: ホスティング設定依頼書の ID
- ・パ ス ワ ー ド: ホスティング設定依頼書の PW
- ・ パスワードを保存する: チェックをします

入力できたら、[詳細設定]ボタンをクリックします。

8. 「送信サーバー」タブをクリックし、以下のとおりに設定します。



インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 (O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する (U)

次のアカウントとパスワードでログオンする (L)

アカウント名 (N):

パスワード (P):

パスワードを保存する (R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応 (Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする (I)

OK キャンセル

- ・送信サーバー (SMTP) は認証が必要: **チェックする**
- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する: **チェックする**

9. 「詳細設定」タブをクリックし、以下のとおりに設定します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O):

使用する暗号化接続の種類(C):

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)


OK キャンセル

- ・受信サーバー (POP3): **110**
 - ・このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要: **チェックなし**
 - ・送信サーバー (SMTP): **587**
- ※初期値は 25 となりますので、変更してください。
- ・使用する暗号化接続の種類: **なし**

その他の項目は任意で設定します。

変更・確認できたら、[OK]ボタンをクリックします。

10. 「アカウントの追加」の画面に戻ったら、以下設定を実施します。



アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): atw_test
電子メール アドレス(E): aaa@atw.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xx.xxx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xx.xxx.xxx

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): atwjp01
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)


メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

- ・[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする: **チェックなし**
チェックを外したら[次へ]ボタンをクリックします。

11. 「すべて完了しました」の画面が表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。



アカウントの変更

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る(B) 完了 ヘルプ

以上でメール設定作業は完了です。新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。