

ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Outlook 2013 編

目次

ご利用中アカウントの修正（サーバー移行のお客様）.....	2
新規アカウント作成.....	5

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>


ご利用中アカウントの修正（サーバー移行のお客様）

現在設定されているメールアカウントの、「サーバー名」を「IPアドレス」に書き換えます。
この作業により、サーバー移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。

1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」を選択します。



2. 「電子メール」タブをクリックし、既存アカウントを選択して「変更」ボタンを押下します。



3. 「受信メールサーバー」欄と「送信メールサーバー」欄が、「pop.xxx.xxx」や「smtp.xxx.xxx」など、御社ドメイン名を含むサーバー名である場合は IP アドレスに変更して、「詳細設定」ボタンを押下します。

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(前回開通時に送付)より確認頂けます。

受信メールサーバー → 現在のサーバーIP アドレス

送信メールサーバー → 現在のサーバーIP アドレス

4. 「全般」タブの赤い枠の入力箇所に[old]などを入力頂き、「OK」ボタンを押下します。

- 「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」のチェックを外して、「次へ」ボタンを押下します。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): sample@digitalink.ne.jp
電子メール アドレス(E): sample@digitalink.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.digitalink.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.digitalink.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sample@digitalink.ne.jp
パスワード(P): ****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

⑤ 詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- 「完了」ボタンを押下します。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

⑥ 完了

< 戻る(B)

以上で修正作業は完了です。続いて新規アカウントの作成をお願いします。

新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバーへ接続するための、新規アカウントを追加します。


1. 「ファイル」→「情報」をクリックし、「アカウント設定」→「アカウント設定(A)」を選択します。



2. 「電子メール」タブをクリックし、「新規」を選択します。



3. 「○電子メールアカウント」を選択して、「次へ」ボタンを押下します。



アカウントの追加

サービスの選択

電子メール アカウント(E)
インターネット サービス プロバイダー (ISP) または組織から提供されている電子メール アカウントに接続します。

その他(O)
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。

Fax Mail Transport

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 「○自分で電子メールサービスやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択して、「次へ」ボタンを押下します。



アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):

インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 「OPOP または IMAP」を選択して、「次へ」ボタンを押下します。

アカウントの追加

サービスの選択

Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

Exchange ActiveSync(A)
Microsoft Live Hotmail などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

その他(O)
以下の一覧に示されている種類のサーバーに接続します
Fax Mail Transport

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. メールアカウント設定画面が表示されますので、情報を入力・選択して、「詳細設定」ボタンを押下します。
入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報(今回開通時に送付)より確認頂けます。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): sample@digitalink.ne.jp
電子メール アドレス(E): sample@digitalink.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.digitalink.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.digitalink.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): User01
パスワード(P): ****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

- ・名 前: 任意の名前(メールの差出人として表示されます)
- ・メールアドレス: [ご使用のメールアドレス](#)
- ・アカウントの種類: POP3 を選択します
- ・受信メールサーバー: [新サーバの IP アドレス](#)
- ・送信メールサーバー(SMTP): [新サーバの IP アドレス](#)
- ・アカウント名: [ホスティング設定依頼書の ID](#)
- ・パスワード: [ホスティング設定依頼書の PW](#)
- ・パスワードを保存する: チェックをします

7. 以下情報を入力して、「詳細設定」タブを選択します。

- ・送信サーバー(SMTP)は認証が必要: チェックします
- ・受信メールサーバーと同じ設定を使用する: チェックします

8. 以下情報を入力して、「OK」ボタンを押下します。

・受信サーバー (POP3) : **110**

・送信サーバー (SMTP) : **587** (※)

(※)「ポート番号」欄の番号は、ご契約のプロバイダ様が、
OP25B(Outbound Port 25 Blocking対策)を実施している場合、「587」になります。
実施していない場合「25」になります。

9. 「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする」のチェックを外して、「次へ」ボタンを押下します。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): sample@digitalink.ne.jp
電子メール アドレス(E): sample@digitalink.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): mail.digitalink.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.digitalink.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): User01
パスワード(P): ****
 パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

10. 「完了」ボタンを押下します。

アカウントの追加

すべて完了しました
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了**

以上でメール設定作業は完了です。新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。