



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Becky! Internet Mail version 2.7.3 編

目次

ご利用中アカウントの修正（サーバー移行のお客様）.....	2
新規アカウント作成.....	4

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://www.atw.jp/contact/>


ご利用中メールボックスの修正（サーバー移行のお客様）

現在ご利用中のメールボックスの「サーバー名」を、「IPアドレス」に修正します。
この作業により、サーバー移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。

1. 「ツール」メニューをクリックし、「メールボックスの設定」をクリックします。



- 現在利用中のメールボックスの設定画面が表示されます。
「メールボックス名」に“(old)”と文字を追加します。



[sample@example.jp] の設定

メールボックス名(X): sample@example.jp(old) ☑ 巡回対象(L)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報
名前(N): エーティーワークス
メールアドレス(A): sample@exa

サーバー情報
受信プロトコル(I): POP3

POP3サーバー (受信) POP3S
SMTPサーバー (送信) OP25B SMTPS

ユーザーID(U): xxxxxxxxx パスワード(P): ●●●●●●●●

認証方式(H) ● 標準 ○ APOP ○ CRAM-MD5 ○ NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。
ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(R): (標準) ▼ 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... キャンセル ヘルプ

サーバー情報の「POP3 サーバー(受信)」と「SMTP サーバー(送信)」を下記の IP アドレスに変更し、「OK」をクリックして画面を閉じます。


- ・POP3 サーバー(受信) : **現在の受信サーバーIP**
- ・SMTP サーバー(送信) : **現在の送信サーバーIP**

以上で修正作業は完了です。
続いて新規アカウントの作成をお願いします。


新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバーに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. 「ファイル」メニューをクリックし、「メールボックス」を選び、「新規作成」をクリックします。



2. メールアカウントの追加画面が表示されますので、情報を入力します。



メールアカウントの追加

メールボックスの通称(N): sample@example.jp

名前(N): エーティーワークス

メールアドレス(A): sample@example.jp

受信プロトコル(P): POP3


「受信プロトコル」は、通常は「POP3」です。
プロバイダによってはサーバー上にメールを置くIMAP4をサポートしている場合があります。

OK キャンセル


- ・メールボックスの通称 : 任意のメールボックスの名前を入力します
- ・名前 : 任意の名前を入力します(メールの差出人として表示されます)
- ・メールアドレス : ご利用のメールアドレスを入力します

入力が完了したら「OK」をクリック

次の画面が表示されたら「OK」をクリック




3. 以下の情報を入力します。



- ・POP3 サーバー（受信）：[エーティーワークス指定の受信サーバーの情報（サーバ設定情報参照）](#)
- ・SMTP サーバー（送信）：[エーティーワークス指定の送信サーバーの情報（サーバ設定情報参照）](#)
- ・POP3S : **チェックを入れます**
- ・OP25B : **チェックを外します**
- ・SMTPS : **チェックを入れます**
- ・ユーザーID : **ホスティング設定依頼書のメールアドレス（ユーザー名）**
- ・パスワード : **ホスティング設定依頼書のパスワード**

※以下のポップアップが出た場合は「はい」をクリックします。



4. 「詳細」タブを開き、以下の情報を入力します

[sample@example.jp]の設定

メールボックス名(X): sample@example.jp 巡回対象(/)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

サーバーのポート番号

SMTP: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): TLS 1.2

送信用(I): TLS 1.2

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(F) ...

SMTP認証

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U):

パスワード(O):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

IMAP関連

IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash

草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft

送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent

「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準)

▽サーバーのポート番号

- ・SMTP : 465
- ・POP3 : 995

▽SSL/TLS 関連

- ・受信用 : [TLS1.2](#)
- ・送信用 : [TLS1.2](#)
- ・証明書を検証しない : [チェックを入れます](#)

- ・SMTP 認証 : [チェックを入れます](#)
- ・ESMTP を使用 : [チェックを入れます](#)

入力が完了したら「OK」をクリックします。

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せください。

以上