



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Thunderbird 91.8.1 編

目次

ご利用中アカウントの修正（サーバ移行のお客様）.....	2
新規アカウント作成.....	5

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://www.atw.jp/contact/>

ご利用中アカウントの修正（サーバ移行のお客様）


現在ご利用中のアカウントの「サーバ名」を、「IPアドレス」に修正します。
この作業により、サーバ移行期間中のメールの取りこぼしを防ぎます。

1. メニューをクリックし、「アカウント設定」を選択します。



2. アカウント設定画面が表示されます。

現在利用中のアカウントをクリックで選択し、「アカウント名」に“(old)”と文字を追加します。




The screenshot shows the 'アカウント設定' (Account Settings) page for the account 'sample@example.jp'. The 'アカウント名(N):' field contains 'sample@example.jp (old)'. A red callout bubble points to this field with the text 'アカウント名に“(old)”を追加します'. Another red callout bubble points to the account name in the left sidebar with the text '現在利用中のアカウントをクリックし'. A note at the bottom explains that the current server account will be deleted after migration and that '(old)' is added to the account name to avoid confusion.

現在利用中のアカウントをクリックし


アカウント名に“(old)”を追加します

注: 現在のサーバに接続するアカウントは、今後、使えなくなった時点で削除します。その際、他のアカウントと混同しないようにするため、アカウントの名前欄に“(old)”と記載します。


3. 続いて、「サーバ設定」をクリックし、
サーバ設定の「サーバ名」欄を、現在ご利用中のサーバ IP アドレスに変更します。



4. 続いて「送信 (SMTP) サーバ」をクリックし、「編集」ボタンをクリックします。



- SMTP サーバ画面の、「サーバ名」を現在ご利用中のサーバ IP アドレスに修正し、「OK」をクリックします。



送信 (SMTP) サーバ

設定

説明(D):

サーバ名(S):

ポート番号(P): 既定値:587

セキュリティと認証


接続の保護(N):

認証方式(I):

ユーザー名(M):

OK キャンセル

- アカウント設定の、「×」をクリックし、画面を閉じます。



ローカルフォルダー アカウント設定 ×

sample@example.jp
サーバ設定
送信控えと特別なフォルダ
編集とアドレス入力
迷惑メール
ディスク領域
エンドツーエンド暗号化
開封確認

ローカルフォルダー
迷惑メール
ディスク領域
送信 (SMTP) サーバ

アカウント操作(A)

Thunderbird の設定
アドオンとテーマ

送信 (SMTP) サーバの設定

複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをこのリストから選択できます。[既定のサーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。

送信 (SMTP) サーバ	操作
User01 - xxx.xxx.xxx.xxx (既定)	追加(D)... 編集(E)... 削除(M) 既定値に設定(I)

選択したサーバの詳細:


説明: <なし>
サーバ名: xxx.xxx.xxx.xxx
ポート: 587
ユーザー名: User01
認証方式: 平文のパスワード認証 (安全でない)
接続の保護: なし

以上で修正作業は完了です。
続いて新規アカウントの作成をお願いします。

新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. メニューをクリックし、「新規作成」→「新しいメールアカウントを取得」を選択します。



2. 新しいメールアドレスを使いたい方面面が表示されますので、「メールアカウントを設定する」をクリックします。



3. メールアカウント設定画面が表示されますので、情報を入力します。



The screenshot shows a browser window with the title 'sample@example.jp' and a tab labeled 'アカウントのセットアップ'. The main heading is '既存のメールアドレスのセットアップ'. Below this, there is a message: '現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。' There are three input fields: 'あなたのお名前' (Your name) with the value 'エーティーワークス', 'メールアドレス' (Email address) with the value 'sample@example.jp', and 'パスワード' (Password) which is masked with dots. A checkbox 'パスワードを記憶する' (Remember password) is checked. At the bottom, there are three buttons: '手動設定' (Manual setup), 'キャンセル' (Cancel), and '続ける' (Continue). The '手動設定' button is highlighted with a red border. A note at the bottom states: 'あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。'

- ・あなたの名前 : 任意の名前を入力します (メールの差出人として表示されます)
- ・メールアドレス : **ご使用のメールアドレスを入力します**
- ・パスワード : **ホスティング設定依頼書のパスワード**

入力が完了したら「手動設定」をクリック

4. 編集画面が表示されますので、各項目の設定を行います。

The screenshot shows the 'アカウントのセットアップ' (Account Setup) window for 'sample@example.jp'. It is divided into '受信サーバー' (Incoming Server) and '送信サーバー' (Outgoing Server) sections. The '受信サーバー' section has the following settings: Protocol: POP3, Hostname: xxx.xxx.xxx.xxx, Port: 995, Security: SSL/TLS, Authentication: Encrypted Password Authentication, Username: sample@example.jp. The '送信サーバー' section has: Hostname: xxx.xxx.xxx.xxx, Port: 465, Security: SSL/TLS, Authentication: Encrypted Password Authentication, Username: sample@example.jp. At the bottom, there are buttons for '再テスト' (Retest), 'キャンセル' (Cancel), and '完了' (Done). A note at the bottom states: '空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。' (Empty fields are automatically detected by Thunderbird. Your authentication information is only saved on your local computer.)

[受信サーバ]

プロトコル:POP3

ホスト名 :サーバ設定情報記載の受信サーバ名

ポート番号:995

接続の保護:SSL/TLS

認証方式 :暗号化された パスワード認証

ユーザ名 :ホスティング設定依頼書の メールアドレス(ユーザー名)

[送信サーバ]

ホスト名 :サーバ設定情報記載の送信サーバ名

ポート番号:465

接続の保護:SSL/TLS

認証方式 :暗号化された パスワード認証

ユーザ名 :ホスティング設定依頼書の メールアドレス(ユーザー名)

入力が完了したら「完了」をクリック

【注意！】

警告画面が表示される場合があります。

「接続する上での危険性を理解しました」にチェックし、「確認」を選択します。

警告！

受信設定:

サーバ名 [] への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバーは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

送信設定:

サーバ名 [] への接続は暗号化されません。

安全でないメールサーバーは、あなたのパスワードやプライバシー情報を守るための暗号化された接続を行いません。このサーバーに接続することによって、あなたのパスワードやプライバシー情報が漏洩する可能性があります。

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。ただし、これらの接続が不適合でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーにお問い合わせください。詳しい情報は [Thunderbird FAQ](#) をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました

設定を変更

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。