



ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

Thunderbird 38.1.0 編

目次

新規アカウント作成.....	2
----------------	---

お問い合わせ


株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : <https://hosting.atw.ne.jp/contact/>


新規アカウント作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

1. メニューをクリックし、「新規作成」→「新しいメールアカウントを取得」を選択します。



2. 新しいメールアドレスをみたい方面面が表示されますので、「メールアカウントを設定する」をクリックします。



3. メールアカウント設定画面が表示されますので、情報を入力します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): デジタ太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): sample@digitalink.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

- ・あ な た の 名 前 : 任意の名前を入力します (メールの差出人として表示されます)
- ・メー ル ア ド レ ス : **ご使用のメールアドレスを入力します**
- ・パ ス ワー ド : **ホスティング設定依頼書の PW**

入力が完了しましたら「続ける」をクリック

4. 自動取得が開始されますので、取得が完了するまで、お待ち下さい。
下記画面が表示されたら「POP3 (メールをコンピュータに保存)」を選択
「手動設定」をクリック

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): デジタ太郎 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): sample@digitalink.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

IMAP (リモートフォルダ) POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, mail.digitalink.ne.jp, STARTTLS


送信サーバ: SMTP, mail.digitalink.ne.jp, STARTTLS

ユーザ名: sample

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 完了(D) キャンセル(A)

5. 編集画面が表示されますので、項目の再設定を行います。

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報より確認頂けます。



・受信サーバ：お客様の IP アドレス

「110」「接続の保護なし」「通常のパスワード認証」をそれぞれ、設定します。

・送信サーバ：お客様の IP アドレス


「587(※)」「接続の保護なし」「通常のパスワード認証」をそれぞれ、設定します。

「ポート番号」欄の番号は、ご契約のプロバイダ様がOP25B(Outbound Port 25 Blocking対策)を実施している場合、「587」になります。実施していない場合「25」になります。(※)

・ユーザ名：ホスティング設定依頼書の ID

入力が完了したら「完了」をクリック

6. 警告画面が表示されます。



「接続する上での危険性を理解しました」にチェックし、「アカウント作成」を選択します。

以上で新規メールアカウント追加作業が完了です。

以上でメール設定作業は完了です。

新しく作成したアカウントから、ご自分のアドレス宛にテストメールを送っていただき、動作確認を行ってください。

正常な動作が確認できない場合は、弊社サポート窓口までお問合せ下さい。