

ATW インターネットサービス アカウント設定手順書

iPhone/iPad(iOS8) 編

目次

お問い合わせ

株式会社エーティーワークス ATW インターネットサービス

URL : https://hosting.atw.ne.jp/contact/



アカウント新規作成

ATW インターネットサービスサーバに接続するための、新規アカウントを追加します。

※この設定例では、iPhoneの画面を使用しています。

1. ホーム画面の「設定」をタップします。



2. 「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。

•••• d	locomo LTE 10:37	6 -
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	電話	>
	メッセージ	>
	FaceTime	>
.	マップ	>
(+)	コンパス	>
\checkmark	Safari	>
	ミュージック	>



3. 「アカウント追加」をタップします。.

••••• docomo LTE 10:38	🕴 100% 페 ·
<mark>く</mark> 設定 メール/連絡先/カ	レンダー
255V	
iCloud 停止中	>
ドコモメール メール、メモ	>
メッセージR/S メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >
メール	
プレビュー	なし >
TO/CCラベルを表示	\bigcirc
スワイプオプション	>

4. 「その他」をタップします。





5. 「メールアカウントを追加」をタップします。

•••• docomo LTE 10:38	∦ 100% 💼•
く戻る その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
IDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>
カレンダー	
CalDAVアカウントを追加	>
照会するカレンダーを追加	>

"新規アカウント"のアカウント情報入力項目が表示されます。
 以下の情報を入力してください。

入力が完了しましたら、「次へ」をタップしてください。

「説明」に入力した内容はアカウント表示名として使用されます。

①名		前 : 差出人の名称。「御社名」+「社員名」が一般的です。
<u>ک</u> ک	—	ル: ご利用のメールアドレス
3 パ	スワ	ー ド :ホスティング設定依頼書の PW
④説		明:このアカウントの説明

••••• docomo Li	TE 10:40	* 100% 🗪
キャンセル	新規アカウント	
名前	電磁 太郎	1
メール	digitaro@exam	ple.co.jp
パスワード	•••••	3
説明	電磁 太郎	4



7. 「POP」をタップすると"受信メールサーバ""と送信メールサーバ"の情報入力項目が表示されます 以下の情報を入力してください。

入力に必要な情報(IP アドレス)は、サーバ設定情報より確認頂けます。

■受信メールサーバ
① ホ ス ト 名:お客様のIPアドレス
② ユ ー ザ 名:ホスティング設定依頼書のID
③ パ ス ワ ー ド:ホスティング設定依頼書のPW
■送信メールサーバ
④ ホ ス ト 名:お客様のIPアドレス
⑤ ユ ー ザ 名:ホスティング設定依頼書のID
⑥ パ ス ワ ー ド:ホスティング設定依頼書のPW

●●●●○ docomo Lī	TE 10:42 🛞 100% 페 🕨	
キャンセル	新規アカウント 保存	
IMAP	РОР	
名前	電磁 太郎	
メール	digitaro@example.co.jp	
説明	電磁太郎	
受信メールサー	7	
ホスト名	mail.example.co.jp	1
ユーザ名	example01	2
パスワード	•••••	3
送信メールサー	7	~
ホスト名	mail.example.co.jp	4
ユーザ名	example01	(5
パスワード	•••••	6

8. 入力後、「保存」をタップします。

※「保存」をタップすると検証が始まり、終了するまでしばらく時間がかかります。



•••• docomo LTE 10	:42 ∦ 100% ■●
キャンセル 新規アク	カウント 保存
IMAP	РОР

※途中、「SSL で接続できません」と表示が出たら「はい」をタップします。



検証が完了すると設定したアカウントが追加されます。
 設定したアカウントをタップします。

•••• docomo LTE 10:43	* 100% 페
< 設定 メール/連絡先/カⅠ	レンダー
アカウント	
iCloud 停止中	>
ドコモメール メール、メモ	>
メッセージR/S メール	>
電磁 太郎 メール	>
アカウントを追加	>
データの取得方法	プッシュ >
メール	
プレビュー	なし>
	\bigcirc



10.下から2番目の「詳細」をタップします。

•••• SoftBank		• +
キャンセル	アカウント名	完了
司儿刊コ	ากเล-เร4บา.ฉเฐเเลเกห	.ne.jp
受信メールサ-	-ノヾ゙	
ホスト名	114.142.191.200	
ユーザ名	アカウント名	
パスワード	•••••	
送信メールサ-	- ノ(*	
SMTP	114.142.191.	200 >
詳細		>
アカウントを削除		

11.「認証」をタップします。



・・・・・SoftBank	••• /
削除したメッセージの移動	先:
削除済メールボックス	~
アーカイブメールボック	ウス
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	\bigcirc
認証	パスワード >
サーバから削除	しない >
サーバポート 110	

12.「パスワード」をタップします。



NTLM



13.チェックが入れば完了です。

••••• SoftBank 奈 ✔詳細	^{11:37} 認証	• •
パスワード		~
MD5チャレンシ	 応答	
HTTP MD5 Dig	jest	
NTLM		

以上で新しいアカウントの設定が完了です。

以上で全ての設定が完了しました。メールの送受信が正常に行えるかの確認をお願い致します。 ご不明な点は下記サポート窓口までお問い合わせください。

以上